


Clients de messagerie

Configurer Outlook (Microsoft) pour gérer ses mails

Vous pouvez configurer votre logiciel Outlook de Microsoft afin qu'il vienne prélever les mails de votre [boîte aux lettres](#). Voici les étapes à suivre :

1 - Pour ajouter un compte, cliquez sur le Menu "Fichier" :



2 - Cliquez sur le bouton "Ajouter un compte"



3 - Choisissez "Configuration manuelle..." et cliquez sur "Suivant" :

Clients de messagerie

Ajouter un compte

Configuration de compte automatique
Définissez un compte manuellement ou connectez-vous à d'autres types de serveurs.

Compte de messagerie

Nom :
Exemple : Élisabeth Andersen

Adresse de messagerie :
Exemple : elizabeth@contoso.com

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

Configuration manuelle ou types de serveurs supplémentaires

@ DomWest.com

< Précédent Suivant > Annuler

4 - Choisir "Pop ou imap" (ou "Messagerie internet" sur les anciennes versions d'Outlook) :

Ajouter un compte

Choisir un service

Microsoft Exchange Server ou un service compatible
Se connecter à un compte Exchange pour accéder aux courriers électroniques, aux calendriers, aux contacts, aux tâches et à la messagerie vocale

Service compatible Outlook.com ou Exchange ActiveSync
Se connecter à un service comme Outlook.com pour accéder à la messagerie électronique, aux calendriers, aux contacts et aux tâches

POP ou IMAP
Se connecter à un compte de messagerie POP ou IMAP

@ Domwest.com

< Précédent Suivant > Annuler

5 - Dans l'image ci-dessous, indiquez :

Clients de messagerie

- **Votre nom** : vos prénom et nom.
- **Adresse de messagerie** : l'adresse mail créée au préalable chez DomWest.
- **Type de compte** : nous vous conseillons de choisir "Imap".
- **Serveur de messagerie entrant** : imap.domwest.net
- **Serveur de messagerie sortant (smtp)** : smtp.domwest.net
- **Nom d'utilisateur** : identique à l'adresse de messagerie (votre adresse mail)
- **Mot de Passe** : le mot de passe renseigné lors de la création de la boîte aux lettres chez DomWest.
- Cliquez ensuite sur "Paramètres supplémentaires" afin de sécuriser les communications entre votre logiciel et nos serveurs de messagerie.

Ajouter un compte

Paramètres de compte POP et IMAP
Entrez les paramètres du serveur de messagerie pour votre compte.

Informations sur l'utilisateur
Votre nom : Prénom Nom
Adresse de messagerie : prenom.nom@domaine.fr

Informations sur le serveur
Type de compte : IMAP
Serveur de messagerie entrant : imap.domwest.net
Serveur de messagerie sortant (SMTP) : smtp.domwest.net

Informations de connexion
Nom d'utilisateur : prenom.nom@domaine.fr
Mot de passe : *****
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte
1 Nous vous conseillons de tester votre compte pour vérifier que les entrées sont correctes.
Tester les paramètres du compte ...
 Tester automatiquement les paramètres du compte lorsque le bouton Suivant est utilisé

Courrier à conserver en mode hors connexion : Tout

Paramètres supplémentaires... 2
@ DomWest.com

< Précédent Suivant > Annuler

6 - Cliquez sur l'onglet "Serveur Sortant" et cochez "Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification" pour utiliser "les mêmes paramètres que le serveur de messagerie entrant" :

Clients de messagerie

Paramètres de messagerie Internet

Général **Serveur sortant** Options avancées

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de messagerie entrant

Se connecter à l'aide de @ DomWest.com

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

OK Annuler

7 - Cliquez sur l'onglet "Options avancées" et renseignez les choix avec les informations présentes ci-dessous :

Clients de messagerie

Paramètres de messagerie Internet

Général Serveur sortant **Options avancées**

Numéros des ports du serveur

Serveur entrant (IMAP) : 993 Par défaut @ DomWest.com

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : SSL

Serveur de courrier sortant (SMTP) : 465

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : SSL

Délais du serveur

Court Long 1 minute

Dossiers

Chemin d'accès au dossier racine :

Éléments envoyés

Ne pas enregistrer une copie des éléments envoyés

Éléments supprimés

Marquer les éléments à supprimer, mais ne pas les déplacer automatiquement
Les éléments marqués pour être supprimés seront définitivement supprimés lorsque les éléments de la boîte aux lettres seront vidés.

Vider les éléments en changeant de dossier en ligne

OK Annuler

8 - Validez et cliquez sur "Suivant", un écran de confirmation apparaît alors :

Clients de messagerie

Tester les paramètres du compte

Félicitations ! Tous les tests se sont déroulés avec succès. Cliquez sur Fermer pour continuer.

Arrêter

Fermer

Tâches Erreurs

Tâches	État
✓ Connexion au serveur de messagerie entr...	Terminée
✓ Envoi du message de test de la messagerie	Terminée

@ DomWest.com

9 - Valider les différents écrans qui suivent. Félicitations, votre messagerie est prête à l'emploi !

Référence ID de l'article : #1001

Auteur : Support DomWest

Dernière mise à jour : 2017-11-18 10:06